# Configuração da Área de Trabalho Remota Windows Server 2012

Abra o Gerenciador do Servidor, clicar em Gerenciar e clicar em Adicionar Funções e Recursos. Veja na Figura abaixo:

<b>b</b>		Gerenciador do Servidor	
Gerencia	dor do Servic	dor • Painel • 🕝   🏲	<mark>Gerenciar</mark> Ferramentas Exibir Ajuda
Painel	BEM-VINDO AO	GERENCIADOR DO SERVIDOR	Adicionar Funções e Recursos Remover Funções e Recursos
Servidor Local			
Todos os Servidores			
AD DS			
🛱 DNS	INÍCIO RÁPIDO		=
🗄 Hyper-V		2 Adicionar funções e recursos	
Serviços de Arquivo e A ▷		3 Adicionar outros servidores para ge	erenciar
	NOVIDADES	4 Criar um grupo de servidores	
	SAIBA MAIS		Ocultar

## Na Proxima Janela Clicar em: Proximo. Veja na Figura abaixo:

ħ	Assistente de Adição de Funções e Recursos 🛛 🗕 🗖 🗙
Antes de começ	çar SERVIDOR DE DESTINO WIN-NRROOIB2GSI
Antes de Começar Tipo de Instalação Seleção de Servidor Funções do Servidor Recursos Confirmação Resultados	Este assistente ajuda a instalar funções, serviços de função ou recursos. Você determina quais funções, serviços de função ou recursos serão instalados com base nas necessidades de computação de sua organização, como compartilhamento de documentos ou hospedagem de um site. Para remover funções, serviços de função ou recursos: Inicie o Assistente de Remoção de Funções e Recursos Antes de continuar, verifique se estas tarefas foram concluídas: • A conta de Administrador tem uma senha forte • Configurações de rede, como endereços IP estáticos, são definidas • As atualizações de segurança mais atuais do Windows Update estão instaladas Se for necessário confirmar que qualquer um dos pré-requisitos anteriores foi concluído, feche o assistente, conclua as etapas e depois execute o assistente de novo.
	□ Ign <u>o</u> rar esta página, por padrão



### Na Proxima Janela Clicar em: Proximo. Veja na Figura abaixo:

<b>B</b>	Assistente	e de Adição de Funçõe	es e Recursos	_		x
Selecionar servi	dor de destine	0		SERVIDOR DE SER	DESTIN VER-20	10 12
Antes de Começar Tipo de Instalação Seleção de Servidor	Selecione um servi Selecionar um o Selecionar um o	dor ou disco virtual rígido servidor no pool de servido disco rígido virtual	no qual instalar funções e recur or	505.		
Funções do Servidor Recursos	Pool de Servidor	res				
Confirmação	Filtro:					
Resultados	Nome	Endereço IP	Sistema Operacional			
	SERVER-2012	192.168.1.50	Microsoft Windows Server 2	012 K2 Standard		
	1 Computador(es) Esta página mostra com o uso do com servidores offline e	encontrado(s) a servidores que estão exec ando Adicionar Servidores e servidores recém-adiciona	utando o Wirzy vs Server 2012 no Gerenciad de Servidores, l ados dos quai coleta de dado	e que foram adic Não são mostrado s ainda não foi co	ionado os oncluíd	os la.
		< An	terior <u>P</u> róximo >	Instalar C	ancela	ir

Na Proxima Janela Marcar a Seguinte opção: Serviços de Area de Trabalho Remota Clicar em Proximo. Veja na Figura abaixo:

elecionar funçô	ões de servidor	SERVIDOR DE DESTINC WIN-NRROOIB2GS
Antes de Começar Tipo de Instalação	Selecione uma ou mais funções para instalar no servidor sele Funções	cionado. Descrição
Seleção de Servidor Funções do Servidor Recursos Confirmação Resultados	<ul> <li>Accesso Remoto</li> <li>Active Directory Lightweight Directory Services</li> <li>Active Directory Rights Management Services</li> <li>Experiência do Windows Server Essentials</li> <li>Hyper-V</li> <li>Serviços de Acesso e Política de Rede</li> <li>Serviços de Area de Trabalho Remota</li> <li>Serviços de Arquivo e Armazenamento</li> <li>Serviços de Activação de Volume</li> <li>Serviços de Certificados do Active Directory</li> <li>Serviços de Federação do Active Directory</li> <li>Serviços de Implantação do Windows</li> <li>Serviços de Implantação do Windows</li> <li>Serviços de Implantação do Documentos</li> <li>Servidor de Aplicativos</li> <li>Servidor DHCP</li> <li>Servidor Web (IIS)</li> </ul>	O Acesso Remoto oferece conectividade direta por meio de DirectAccess, VPN e Proxy de Aplicativo da Web. O DirectAccess oferece uma experiência de Sempre Visível e Sempre Gerenciado. O RAS oferece serviços de VPN tradicionais, incluindo conectividade site a site (filial ou baseado em nuvem). O Proxy de Aplicativo da Web permite a publicação de aplicativos baseados em HTTP e em HTTPS da sua rede corporativa para dispositivos clientes fora da rede corporativa. O roteamento tradicionais, incluindo NAT e outras opções de conectividade. RAS e Roteamento podem ser

Na Proxima Janela Não Marcar Nada, Clicar em Proximo. Veja na Figura abaixo:

<b>E</b>	Assistente de Adição de Funções e Recursos	- 🗆 💌
Selecionar recurs Antes de Começar Tipo de Instalação	SOS Selecione um ou mais recursos para instalar no servidor selecion Recursos	SERVIDOR DE DESTINO WIN-NRRODIB2GSI nado. Descrição
Seleção de Servidor Funções do Servidor Recursos Confirmação Resultados	<ul> <li>Armazenamento Avançado</li> <li>Assistência Remota</li> <li>Backup do Windows Server</li> <li>Balanceamento de Carga de Rede</li> <li>Banco de Dados Interno do Windows</li> <li>BitLocker Network Unlock</li> <li>BITS (Serviço de Transferência Inteligente em Segu</li> <li>BranchCache</li> <li>Client for NFS</li> <li>Cliente de Impressão via Internet</li> <li>Cliente TeInet</li> <li>Cliente TFTP</li> <li>Clustering de Failover</li> <li>Compactação Diferencial Remota</li> <li>Criptografia de Unidade de Disco BitLocker</li> <li>DirectPlay</li> <li>Encaminhador de Comentários do Windows</li> <li>Enfileiramento de Mensagens</li> <li>Extensão do IIS do Manaqement OData</li> </ul>	O Armazenamento Avançado habilita o suporte para acessar funções adicionais disponibilizadas por dispositivos Armazenamento Avançado. Esses dispositivos possuem recursos de segurança internos que permitem controlar quem pode acessar os dados no dispositivo.
	< Anterior Próximo	Instalar Cancelar

Na Proxima Janela Clicar em: Proximo. Veja na Figura abaixo:

la la	Assistente de Adição de Funções e Recursos	_ <b>D</b> X
Serviços de Área	a de Trabalho Remota	SERVIDOR DE DESTINO SVR-ECOPC12
Antes de Começar Tipo de Instalação Seleção de Servidor Funções do Servidor Recursos Serviços de Área de Trab. Serviços de Função Confirmação Resultados	Os Serviços de Área de Trabalho Remota fornecem tecnologias que p conectem a áreas de trabalho virtuais, programas RemoteApp e áreas Com os Serviços de Área de Trabalho Remota, os usuários podem aco de uma rede corporativa ou da Internet.	permitem que os usuários se s de trabalho baseadas em sessão. essar conexões remotas de dentro
	< Anterior Próximo >	Instalar Cancelar

Na Proxima Janela Marcar as seguintes opções: Host da Sessão da Área de Trabalho Remota e Licenciamento de Área de Trabalho Remota. E nas duas clicar em Adicionar Funções. Clicar em Proximo. Veja nas 2 Figuras abaixo:





## Na Próxima Janela Clicar em Instalar. Veja na Figura abaixo:

Confirmar seleçõe	es de instalação	SERVIDOR DE DESTINO SVR-ECOPC12
Antes de Começar Tipo de Instalação Seleção de Servidor Funções do Servidor Recursos	Para instalar as funções, os serviços de função ou os recursos a seguir no em Instalar. Reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário Os recursos opcionais (como as ferramentas de administração) podem s eles foram selecionados automaticamente. Se você não quiser instalar e em Anterior para desmarcar as respectivas caixas de seleção.	o servidor selecionado, clique er exibidos nesta página porqu sses recursos opcionais, clique
Serviços de Área de Trab Serviços de Função Confirmação Resultacios	Ferramentas de Administração de Servidor Remoto Ferramentas de Administração de Funções Ferramentas de Serviços de Área de Trabalho Remota Ferramentas de Licenciamento de Área de Trabalho Rem Ferramentas de Diagnôstico de Licenciamento de Área d Media Foundation Serviços de Área de Trabalho Remota Licenciamento de Área de Trabalho Remota Host da Sessão da Área de Trabalho Remota	iota le Trabalho Remota
	Exportar definições de configuração Especificar um caminho de origem alternativo	Instalar Cancelar

Após a Conclusão da Instalação o Servidor será reiniciado se não reiniciar automaticamente então reiniciá-lo manualmente. Aguarde até a sua total inicialização.

Abra o Gerenciador do Servidor novamente, clicar em **Serviços de Área de Trabalho Remota**. Veja na Figura abaixo:



Agora vamos Ativar o Licensiamento da Área de Trabalho Remota. Clicar com o lado direito do mouse no Servidor e clicar em Gerenciador de Licenciamento de Área de Trabalho Remota. Veja na Figura abaixo:

Re l		Gerenciador do Servidor		- 0
<u>و</u> ، بوچ	Servidores	• ©	📕 Gerencia	r Ferramentas Exibir Aju
Visão Geral Servidores	SERVIDORES Todos os servido	ores   Total: 1		TAREFAS 👻
	Nome do Servidor Er	Adicionar Funções e Recursos Desligar Servidor Local Gerenciamento do Computador Conexão de Área de Trabalho Remota Windows PowerShell Configurar Agrupamento NIC Configurar Comentários Automáticos do Windows	Última Atualização	Ativação do Windows Não ativado
	EVENTOS Todos os eventos   T Filtrar Nome do Servidor	Diagnóstico de Licenciamento de Área de Trabalho Remot Gerenciador de Licenciamento de Área de Trabalho Remot Gerenciar como Iniciar Contadores de Desempenho Atualizar Copiar	a a	TAREFAS 👻

Na Proxima Janela Clicar com o lado direito do mouse sobre o **Servidor** e clicar em **Ativar Servidor.** Veja na Figura abaixo:

Status de ativação	Escopo da Descobe	Configuração	
Status de ativação	Escopo da Descobe	Configuração	
Status de ativação	Escopo da Descobe	Configuração	
5000012 MBowtingle			1
Predditedi	Gropo de trabalho	OK	
Examinar Configuração			
Instalar licenças			
Ativarservidor			
Avançado	•		
Criar Relatório	•		
Excluir Relatórios	12		
Gerenciar licenças			
Propriedades			
Ajuda			
	Atualizar Examinar Configuração Instalar licenças Ativançervidor Avançado Criar Relatório Excluir Relatórios Gerenciar licenças Propriedades Ajuda	Atualizar       Examinar Configuração       Instalar licenças       Ativarçervidor       Avançado       Criar Relatórios       Gerenciar licenças       Propriedades       Ajuda	Atualizar       Examinar Configuração       Instalar licenças       Ativarçervidor       Avançado       Criar Relatórios       Gerenciar licenças       Propriedades       Ajuda

Na Proxima Janela Clicar em Avançar. Veja na Figura abaixo:



Na Proxima Janela Clicar em Avançar novamente. Veja na Figura abaixo:

O método de conex	ão selecionado para a ativação do servidor de licença também será - a Micmedi Clearindou se quando as licenças forem instaladas	
Para alterar o métod caixa de diálogo Pro	o de conexão após a ativação, vá para a guia Método de Conexão da priedades do servidor de licenças.	
Conexão automátic	a (recomendado)	
Descrição:	Este é o método recomendado. O servidor de licenças vai trocar automaticamente as informações necessárias com a Microsoft Clearinghouse pela Internet.	
Requistos:	O computador deve poder se conectar à Internet usando uma conexão SSL (Secure Sockets Layer).	

Na Proxima Janela Preencher como desejar. Clicar em Proximo. Veja Figura abaixo:

	Assistente para Ativação do Servidor	×
Informações sobre a Forneça as informaç	empresa ões solicitadas sobre a empresa.	9
Digite seu nome, o nome	e da sua empresa e o seu país/região.	
Essas informações são r	ecessárias para prosseguir.	
Nome:		
Sobrenome:		
Empresa:		
Pais ou região		
As informaçõe se precisar de exportação de	es de nome e empresa são usadas somente pela Microsoft para ajudá-lo assistência. É necessário que o País/Região cumpra as restrições de os Estados Unidos.	
	< Voltar Avançar >	Cancelar

Na Proxima Janela não precisa Preencher. Clicar em Proximo. Veja Figura abaixo:

	Assistente para Ativação do Servidor	×
Informações sobre a em Digite estas informações	presa s opcionais.	9
Final	·	1
Lindada amanimatianali		i i
Cridade organizacional:		
Endereço da empresa.		
Gidade:		
Estado:		ĺ
CEP		
Se fornecidas, as somerite pelos pr	s informações opcionais inseridas nesta página serão usadas rofissionais de suporte da Microsoft para ajudá-lo se precisar de	
assistência.		

Na Proxima Janela Clicar em: Proximo. Veja na Figura abaixo:

Assistente para Ativação do Servidor		
Ç	Concluindo o Assistente para Ativação do Servidor Você concluiu o Assistente para Ativação do Servidor.	
	Status: O servidor de licenças foi ativado com éxito. Para instalar as licenças, clique em Avançar. Para adiar a instalação da licença, desmarque a caixa de seleção iniciar Assistente para Instalação de Licenças e clique em Concluir.	
	Iniciar Assistente para Instalação de Licenças agora	
	< Voltar Avançar > Cancelar	

Na Proxima Janela Clicar em: Avançar. Veja na Figura abaixo:



Caso não der certo, repetir a partir daqui

Na Proxima Janela Escolher Outro acordo e Clicar em: Avançar. Veja na Figura abaixo:

Assistente para Instalação de Licenças				
Programa de Licenciamento Escolha o programa de licenças adequado.				
Todos os clientes conectados a um servidor Host da Sessão da Área de Trabalho Remota ou a uma área de trabalho virtual em um Microsoft Virtual Desktop Infrastructure devem ter uma licença válida. Selecione o programa de licenciamento por meio do qual você adquiriu suas licenças.				
<u>P</u> rograma de licenciamento:	Outro acordo			
Descrição:	Este é um programa de licenciamento baseado em volume como Open Value, Multi-Year Open License ou Open Subscription License.			
Formato e localização:	O número do contrato pode ser encontrado junto às informações do programa. O número do contrato tem sete dígitos.			
Exemplo:	1234567			
Verifique se as informações (	Verifique se as informações de licenciamento são semelhantes ao exemplo antes de continuar.			
	_			
	< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > C	ancelar		

Na Proxima Janela Preencher como na figura abaixo e Clicar em: Avançar

Assistente para Instalação de Licenças				
Programa de Licenciamento Digite o número do contrato.				
Insira o número do contrato com o qual você adquiriu suas licenças. Para alterar o programa de licenciamento, clique em Voltar.				
Programa de licenciamento:	Outro acordo			
<u>N</u> úmero do contrato:	9876543			
Exemplo:	1234567			
	< voitar <u>A</u> vançar > Cancelar			

Na Proxima Janela em Versão do Produto escolher: Windows Server 2012 Em Tipo de Licença escolher: CAL por Dispositivo aos Serviços de Área de Trabalho Remota. Em Quantidade: Colocar até 9999

#### e Clicar em: Avançar

Assistente para Instalação de Licenças			
Tipo de Licença e Versão do Produto         Selecione a versão do produto e o tipo de licença.			
Selecione a versão do produto e o tipo de licença a ser instalada no servidor de licença.			
Programa de licenciamento:	Outro acordo		
Versão do <u>p</u> roduto:	Windows Server 2012		
<u>Ti</u> po de licença:	CAL por Dispositivo aos Serviços de Área de Trabalho Remota V		
Quantidade:	Este tipo de CAL para Serviços de Área de Trabalho Remota é atribuído a cada dispositivo que se conecta a um servidor Host da Sessão da Área de Trabalho Remota do Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2. Verifique se o modo de licenciamento está definido como Por Dispositivo. Consulte as configurações de licenciamento em todos os computadores com funções RDSH ou RDVH. 1000 (O número de licenças que estarão disponíveis neste servidor de licenças)		
	< <u>V</u> oltar <u>Avançar &gt;</u> Cancelar		

Se tiver sucesso na instalação aparecerá a seguinte janela abaixo: Só clicar em concluir.

Assistente para Instalação de Licenças		
Assistente para Instalação de Licenças         Concluindo o Assistente para Instalação de Licenças         Você concluiu o Assistente para Instalação de Licenças.         Status:         As licenças solicitadas foram instaladas com êxito.		
	< <u>V</u> oltar Cancelar	

Caso algo não der certo não se preocupe.

Feche o assistente.Clique em Genrenciador do Servidor



No Gerenciador do Servidor Clique em Ferramentas – Terminal Services – Gerenciador de Licenciamento de Area de Trabalho Remota: Veja Figura abaixo:

	Gerenciador do Servidor • Painel	🖌 🍘 📔 🦉 Gerenciar <mark>Ferramentas</mark> Exibir Aju
BEM-VINDO AO GERENCIADOR DO SERVIDOR		Agendador de Tarefas Assistente de Configuração de Segurança Backup do Windows Server
	1 Configurar este servidor local	Configuração do Sistema Desfragmentar e Otimizar Unidades Diagnóstico de Memória do Windows Firewall do Windows com Segurança Avançada
INICIO RAPIDO	2 Adicionar funções e recursos	Fontes de Dados ODBC (32 bits) Fontes de Dados ODBC (64 bits)
	3 Adicionar outros servidores para gerenciar	Gerenciamento do computador Informações do sistema
NOVIDADES	4 Criar um grupo de servidores	Iniciador iSCSI Limpeza de Disco
	5 Conectar este servidor aos serviços de nuvem	Monitor de Desempenho Monitor de Recursos 2º
SAIBA MAIS	Diagnóstico de Licenciamento de Área de Trabalho Remota	Terminal Services
	Gerenciador de Licenciamento de Área de Trabalho Remota	Visualizador de Eventos
3°		Windows PowerShell ISE (x86)

No gerenciador de Licenciamento da Área de Trabalho Remota Clique com o lado direito do mouse emcima do servidor e clique em: Instalar licenças Veja Figura abaixo:



Agora é só repetir os passos apartir da página onde tem esse quadro abaixo:

